

# 使用手册 V1.4

## 智能书本拆分扫描

Smart Booklet Split Scan

日期：2023-12-26

## 目录

1. 功能简介.....	3
2. 程序使用（用户）.....	3
2.1. 启动程序.....	3
2.2. 程序主界面.....	5
2.3. 当前模板选择.....	6
2.4. 扫描.....	7
2.4.1. 扫描文档准备.....	7
2.4.2. 扫描参数设置.....	7
2.5. 区域选择.....	10
2.6. 扫描件尺寸.....	11
2.7. 预览.....	12
2.7.1. 预览页放大缩小.....	12
2.7.2. 拆分页切换.....	13
2.7.3. 拆分页删除.....	13
2.8. 发送.....	14
2.8.1. 邮件.....	15
2.8.2. 邮件（手动）.....	16
2.8.3. 文件夹.....	17
2.8.4. 文件夹（手动）.....	18
2.9. 其他模板选择.....	20
3. 程序使用（管理员）.....	21
3.1. SMTP 设置.....	21
4. 管理员操作.....	22
4.1. 关于版本信息.....	22
4.2. 语言切换.....	23


## 1. 功能简介

本程序可以针对不同类型的书本、小册子，按照指定顺序放入自动翻转送稿器进行扫描自动分割。并最终将扫描结果发送至邮件地址或者共享文件夹中。

## 2. 程序使用（用户）

### 2.1. 启动程序

点击红色区域进入所有程序界面。



点击程序图标启动程序。



进入程序启动画面。



## 2.2. 程序主界面

主界面主要由当前模板显示和其他模板选择功能组成。



### Note

- 1) 默认模板为骑马装订从左向右模板，默认模板不可以更改。

### 2.3. 当前模板选择


确定当前使用的模板后，点击下一步。



## 2.4. 扫描

### 2.4.1. 扫描文档准备

根据画面提示语，将原稿按要求放入自动送稿器中。



#### Note


- 1) 如果有骑马钉或线装绳，请务必拆除后再放入自动送稿器。
- 2) 仅支持自动送稿器扫描。

### 2.4.2. 扫描参数设置

点击扫描设置可以针对扫描参数进行设定。



分别可以对扫描颜色、文件类型、扫描分辨率、扫描尺寸进行设置。



标识	内容	可选项
1	扫描颜色	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 全彩色*</li> <li>● 黑白</li> </ul>
2	文件类型	<ul style="list-style-type: none"> <li>● JPEG (单页) *</li> <li>● TIFF (多页)</li> <li>● PDF (多页)</li> </ul>
3	扫描分辨率	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 100dpi</li> <li>● 200dpi</li> <li>● 300dpi*</li> </ul>
4	扫描尺寸	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 自动检测*</li> <li>● 常规尺寸</li> <li>● 自定义尺寸</li> </ul>

**Note**

- 1) \*为默认设置。
- 2) 扫描尺寸中的自定义尺寸，最大值和最小值由具体机型决定。




设定完毕，点击开始进行扫描。

未连接卡验证设备。

↑

请将文件按以下顺序和方向放入自动送稿器进行扫描。



全彩色  
JPEG (单页)  
自动检测  
300dpi  
扫描设置 ...

开始

← 上一步

检查状态 [Home] [Menu] 停止

## 2.5. 区域选择

扫描完成后可以在画面中预览第一面，并根据需要进行区域选择。



开启裁剪模式，拖动区域选择框至需要的大小，然后点击下一步对所选区域进行裁剪




### Note

- 1) 如果未开启裁剪模式，程序会将整个扫描页面进行自动裁剪。

## 2.6. 扫描件尺寸

完成扫描后，会提示当前电子文件的大小。




## 2.7. 预览

在预览画面可以对扫描拆分的数量和每一页的效果进行预览。



### ↓ Note

- 1) 点击  将返回模板选择画面。


### 2.7.1. 预览页放大缩小

通过点击放大缩小对页面进行缩放预览。




### 2.7.2. 拆分页切换

通过在缩略图区域滑动，可以选择其他页面进行预览。



### 2.7.3. 拆分页删除

在预览画面，可以将不需要的页面直接删除。



#### Note

- 1) 如果将全部页面删除，将返回扫描画面。

## 2.8. 发送

程序支持将拆分后电子文档发送至邮箱或者共享文件夹。



### ↓ Note

- 1) 发送的文件以 yyyyMMddHHmmss 形式命名。
- 2) 发送数量最多为 100 个（包含邮箱和共享文件夹）。

### 2.8.1. 邮件

程序支持从打印机地址簿中选择邮件地址作为发送目的地。



#### Note

- 1) 发送至邮箱，需要事先进行 SMTP 设置，请参考 [3.1.SMTP 设置](#)。

选择需要发送的邮件地址



## 2.8.2. 邮件（手动）

程序支持从手动输入邮件地址作为发送目的地。



### Note

- 1) 发送至邮箱，需要事先进行 SMTP 设置，请参考 [3.1.SMTP 设置](#)。

### 手动输入邮箱地址






### 2.8.3. 文件夹

程序支持从打印机地址簿中选择共享文件夹作为发送目的地。



选择需要发送的共享文件夹




### 2.8.4. 文件夹（手动）

程序支持从手动输入共享文件夹作为发送目的地。



手动输入完成后，可以点击连接进行连接测试。



**Note**

- 1) 发送至共享文件夹如果失败（如下图），请确认是否可能为以下原因，解决后再尝试。
- ① 网络连接错误
  - ② 目标文件夹没有写权限
  - ③ 目标磁盘已满



- 2) 用户名如果含有域名信息，可以采用“域名\用户名”或者“用户名@域名”形式。
- 3) 用户名最大长度为 63 个字符。如果含有域名信息，其中用户名长度如果超过 20 个字符，会引起登录失败的可能性。
- 4) 用户名仅支持大小写英文、数字和以下部分特殊符号，否则会引起登录失败的可能性。
- 5) 用户名支持的特殊符号为~`!@#%&()\_-'

## 2.9. 其他模板选择

如果默认模板不适用需要扫描的书本或者小册子，可以从其他模板中需要适合的模板。



根据画面提示选择需要的模板。



### 3. 程序使用（管理员）

#### 3.1. SMTP 设置

如果需要通过邮件发送，需要设置 SMTP 服务器。



根据使用的邮箱服务器进行正确设置，设置完成后可以点击“连接”进行连接测试。





#### Note

1) 发送者为邮件发送时显示的发送者，可以随意输入。

## 4. 管理员操作

### 4.1. 关于版本信息

点击【关于应用程序】获取当前软件版本信息。



## 4.2. 语言切换

目前程序界面语言会根据操作面板语言进行切换，但是仅支持中英文，

1. 面板选择中文→程序默认显示中文简体界面
2. 面板选择中文以外的语言→程序默认显示英文界面

①进入用户工具=>更改语言=>选择需要的语言。



②运行中切换语言

- a) 当 App 正在运行，但不在执行任务（例如扫描，打印等耗时操作）时，将 App 切换到后台，进行言语切换，再次打开 App 时，会弹出提示框，用户可以根据提示框进行操作。
- b) 当 APP 正在执行任务（例如扫描，打印等耗时操作）时，把 App 切换到后台，进行语言切换，再次打开 App 时，等当前的任务执行完毕后，会弹出提示框，用户可以根据提示框进行操作。

取消

确定

系统语言已切换，如需设置生效，请按[确定]以重启APP。  
如果按了[取消]，语言可能会显示不正确。您可以按[后退]手动重启APP。